



インストールマニュアル(参考資料)

AdRem NetCrunch 7

NetCrunch は AdRem Software が開発し所有する監視ソフトウェアである。
株式会社情報工房は日本における総販売代理店である。

©2015 Johokobo, Inc.

1. NETCRUNCH 7 –プログラム説明	1
1.1 プログラムエディション	1
1.2 プログラム構成	1
1.3 インストーラー構成	3
2. NETCRUNCH 7 – 必要システム条件	4
2.1 NETCRUNCH 7 サーバー	4
2.2 NETCRUNCH 7 サーバーサポート OS	4
2.3 NETCRUNCH 7 アドミニストレーションコンソール	4
2.1 NETCRUNCH 7 アドミニストレーションコンソールサポート OS	5
2.2 NETCRUNCH 7 WEB アクセス	5
3. ADREM NETCRUNCH 7 のインストール	6
3.1 イントロダクション	6
3.2 NETCRUNCH サーバープログラムとライセンスのダウンロード	6
3.3 NETCRUNCH サーバープログラムのインストール	8
3.4 NETCRUNCH サーバーライセンスのインストール	14
3.5 NETCRUNCH リモートアクセスライセンスのダウンロード	15
3.6 NETCRUNCH リモートアクセスライセンスのインストール	17
3.7 NETCRUNCH アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード	17
3.8 NETCRUNCH アドミニストレーションコンソールプログラムのインストール	18
4. ADREM NETCRUNCH 6 から 7 へのアップグレード	21
4.1 イントロダクション	21
4.2 アップグレードの手順	22
4.3 NETCRUNCH 7 データ引き継ぎ項目	23
5. ライセンスの更新	25
5.1 イントロダクション	25
5.2 ライセンスの更新手順	25
6. ADREM NETCRUNCH 7 のマイナーバージョンアップ	27
6.1 イントロダクション	27
6.2 マイナーバージョンアップの手順	27
7. 注意事項	29
7.1 インストール時の注意事項	29
8. 評価版について	31
9. ADREM SOFTWARE 使用許諾	32

1. NetCrunch 7 –プログラム説明

1.1 プログラムエディション

本資料では、AdRem NetCrunch バージョン 7.4.3.2921 日本語版（以下 7）について記載しております。

AdRem NetCrunch 7 には次のエディションがあります。

- ・ Premium
- ・ Premium XE

1.2 プログラム構成

AdRem NetCrunch 7 はサーバー/クライアント構成が採用されております。Premium/Premium XE には次のプログラムコンポーネントによって構成されております。

・ AdRem NetCrunch サーバー

全てのコンポーネント(AdRem NetCrunch アドミニストレーションコンソール、AdRem NetCrunch Web サーバー、AdRem NetCrunch コネクションブローカー)と作成されたネットワークアトラスの全てのデータを保存するデータベースを含みます。このコンポーネントは、Windows オペレーティングシステム(詳細はシステム要件をご参照ください)が動作しているマシン上にインストールすることができます。ユーザーが保有するライセンス数に応じて、複数のマシンに複数の NetCrunch サーバーをインストールすることができます。

NetCrunch サーバーはリモートから Web アクセス(Web ブラウザ経由でのアクセス)、または NetCrunch アドミニストレーションコンソールを用いて、接続することができます。Web アクセスは NetCrunch サーバーに設定されている各ユーザーの資格情報を使用して接続します。

NetCrunch アドミニストレーションコンソールは、NetCrunch コネクションブローカーを用いて NetCrunch に指定されている資格情報を確認して接続します。そのため、NetCrunch サーバーはユーザーによって指定された特有の資格情報を持ちます。資格情報はリモートにある Windows マシンにインストールされている複数の NetCrunch アドミニストレーションコンソールで同時接続するために使用されます。NetCrunch サーバーの資格情報は NetCrunch コネクションブローカーに確認されます。そして、NetCrunch アドミニストレーションコンソールは NetCrunch サーバーに直接接続されます。

・ AdRem NetCrunch アドミニストレーションコンソール

ネットワーク監視に関係する全てのタスクを管理するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供します。NetCrunch アドミニストレーションコンソールと NetCrunch コネクションブロー

カーは NetCrunch サーバーコンポーネントから分割されたインストーラーが提供されます。そのため、Windows オペレーティングシステムが動作している複数のマシン上に NetCrunch アドミネストレーションコンソールをインストールすることができます。また、ユーザーは監視するネットワークの中に複数の NetCrunch サーバーをインストールすることができます。複数のコンソールをリモートマシン上で同時実行することができます。この場合、異なる NetCrunch サーバーと NetCrunch サーバーからのイベント通知受信を独立して接続することができます。NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミネストレーションコンソールとの間の接続には NetCrunch コネクションブローカーが使用されます。

・ **AdRem NetCrunch コネクションブローカー**

NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミネストレーションコンソールとの間に接続を確立します。NetCrunch コネクションブローカーは、NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミネストレーションコンソールのインストールとともにインストールされます。もし、リモートマシン上に分割してインストールされた場合は、NetCrunch アドミネストレーションコンソールに含まれます。NetCrunch コネクションブローカーは次のタスクを提供します。

- NetCrunch サーバーの資格情報を確認することで、NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミネストレーションコンソールとの間に接続を確立します。
- 接続している全ての NetCrunch サーバーからのデスクトップ通知の表示を NetCrunch アドミネストレーションコンソールが動作しているマシン上に表示します。
- NetCrunch サーバーと資格情報のリストを管理します。

1.3 インストーラー構成


AdRem NetCrunch 7 Premium/Premium XE は、次の 2 つのインストーラーに分割されています。

- ・ **NC7Server.exe**

AdRem NetCrunch サーバーをローカルサーバマシンにインストールします。アドミニストレーションコンソール、コネクションブローカー、Web サーバーを含んでいます。ローカルサーバー上でユーザインターフェースを利用する場合は、このインストーラーのみで全ての機能をインストール可能です。

- ・ **NC7Console.exe**

アドミニストレーションコンソール、コネクションブローカーをリモートマシンにインストールします。他のマシンにインストールされた任意の NetCrunch サーバーに接続し、グラフィカルユーザインターフェースによる管理機能を使用することが出来ます。アドミニストレーションコンソール、コネクションブローカーには監視機能自体は提供されない為、必ず NetCrunch サーバーがインストールされたサーバマシンに接続して使用します。



2. NetCrunch 7 – 必要システム条件

2.1 NetCrunch 7 サーバー

最小システム条件	推奨システム条件
プロセッサ	
4 コアプロセッサ	8 コアプロセッサ
メモリ	
4 GB	16 - 32 GB
ディスク	
5 GB フリースペース HDD ドライブ	50 GB SSD ドライブ
OS	
Windows Server 2003 R2	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2

2.2 NetCrunch 7 サーバーサポート OS

- Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2

2.3 NetCrunch 7 アドミニストレーションコンソール

システム条件
プロセッサ
2 コアプロセッサ以上
メモリ
2 GB 以上

2.1 NetCrunch 7 アドミニストレーションコンソールサポート OS

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

2.2 NetCrunch 7 Web アクセス

最小システム条件

ウェブブラウザ

Firefox 、 Chrome
Internet Explorer 9 以上

その他

Adobe Flash Player 9 以上

3. AdRem NetCrunch 7 のインストール

3.1 イントロダクション

AdRem NetCrunch サーバーは管理者コンピュータごとにライセンスを必要とします。つまり、一つのライセンスは一つのコンピュータのみにインストールすることができます。同一のライセンスを二つ以上のコンピュータにインストールすることは違法です。プログラムを Web ブラウザからアクセスするか、リモートからアドミニストレーションコンソールを利用するには、AdRemNetCrunch リモートアクセスのライセンスが必要になります。リモートアクセスライセンスのインストール手順は「NetCrunch リモートアクセスライセンスのダウンロード」のセクションを参照願います。

NetCrunch のライセンスは*.als ファイルと Activate.key ファイルで構成されています。複数の管理者コンピュータにて NetCrunch を使用するにはワークステーションと同じ数のライセンスを購入する必要があります。複数のライセンスを購入した場合、購入した数の*.als ファイルと一つの Activate.key ファイルが送られます。すなわち、全ライセンスに対して同じ Activate.key を使用します。

3.2 NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード

NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード手順は以下になります。

1. NetCrunch のインストールファイルとライセンスファイルをダウンロードするにはお客様用のポータルサイト MyAdRem にアクセスする必要があります。MyAdRem のアクセスに使用するリンク、パスワード、と ID が含まれたメールが、ご購入後 AdRem Software から送られます。メールの情報は今後のアップグレード版をダウンロードする際に必要となるため、この通知メールは安全な場所に保存してください。
MyAdRem に関しては、製品に同封されている『お客様ポータルサイト MyAdRem 利用ガイド』を参照願います。
2. メール内のリンクを Web ブラウザから開いてください。MyAdRem のログインページが開かれます。“メールアドレス”フィールドに AdRem Software からのメールに記されている ID を入力します。通常、この ID とは発注の際に指定したエンドユーザーのメールアドレスになります。同じページの“パスワード”フィールドにメールに記されているパスワードを入力します。これでポータルのメインページが開かれ、ご購入の全製品が表示されます。
3. 製品リストから NetCrunch 7 Premium XE または NetCrunch Premium を選択することによってプログラムのダウンロードページが開かれます。NetCrunch のインストールファイルに加えてライセンスファイル(Activate.key ファイルと NetCrunch をインストールする管理者ワークステーション毎の*.als ファイル)があります。

インストールファイルのダウンロード:

バージョンアップのお客様、及び製品パッケージ版の CD-ROM を利用しない場合は、プログラムの最新インストールファイルのダウンロードを行います。

4. プログラムのインストールファイルのダウンロードに進みます。“Network Monitoring Server with Local Administration Console”をクリックしますと、ファイル保存のダイアログが開かれます。
5. 保存先パスにローカルマシンのドライブ・フォルダを指定します。

ライセンスファイルのダウンロード:


プログラムのライセンスファイルのダウンロードを行います。

6. NetCrunch のライセンスファイルをダウンロードします。ライセンスは一つの圧縮 (ZIP) ファイル、もしくは *.als と Activate.key ファイルを個別にダウンロードできます。希望する方法に該当するリンクをクリック(ライセンスを全て ZIP ファイルにしてダウンロードするまたは *.als と activate.key をそれぞれ選択)。ライセンスファイルはネットワーク上のドライブではなく必ず NetCrunch をインストールするワークステーション上のドライブの任意のフォルダに保存します。間違いを避けるために、新規の専用フォルダを作成することを推奨します。ZIP ファイルを選択した場合、ダウンロード後にファイルを解凍してからのご利用をお願い致します。


3.3 NetCrunch サーバープログラムのインストール

NetCrunch サーバープログラムのインストール手順は以下になります。

1. NetCrunch サーバークインストールには、ローカルディスクに保存したインストールファイル (NC7Server.exe) をダブルクリックし、インストールウィザードに従って行います。以下の画面が表示されますので、“次へ”をクリックします。



2. 以下の画面が表示されますので、使用許諾契約をお読みの上“使用許諾契約の条項に同意します”にチェックし、“次へ”をクリックします。




- 以下の画面が表示されますので、プログラムインストールフォルダを指定し、“次へ”をクリックします。



- 以下の画面が表示されますので、データ保管フォルダを指定し、“次へ”をクリックします。
注意:

プログラムインストールフォルダとデータ保管フォルダは、別のフォルダを指定することを推奨しております。同じフォルダを指定した場合、NetCrunch 7 のアンインストール時にデータ保管フォルダもプログラムインストールフォルダと共に削除されます。




5. NetCrunch をインストールするサーバーが Workgroup 環境か Active Directory ドメイン環境かが表示されます。
Workgroup 環境の場合、以下の画面が表示されますので、“次へ”をクリックします。



Active Directory ドメイン環境の場合、以下の画面のように Active Directory アカウント上にインストールするか、ローカルシステムアカウント上にインストールするかを選択できます。選択後、“次へ”をクリックします。




Active Directory アカウント上にインストールする場合、以下の画面が表示されます。
Active Directory アカウントのユーザーの認証情報を入力し、“次へ”をクリックします。



6. Web サーバーの設定を行います。Web アクセスを利用時のアクセスポートと OpenSSL の使用について設定します。以下の画面が表示されますので、ポートとオプションを設定の上、“次へ”をクリックします。



7. 以下の画面が表示されますので、評価版のエディションを選択の上、“次へ”をクリックします。
- 注意:**
再インストールなど、既にライセンスがインストールされている場合であっても、評価版のエディションの選択画面が表示されます。インストール完了後にインストール済みのライセンスが適用されます。



8. 以下の画面が表示されます。“インストール”をクリックすると、インストールを開始します。



9. 以下の画面が表示されますので、NetCrunch アドミニストレーションコンソールをすぐに実行する場合は、“アドミニストレーションコンソールの起動”をチェックします。“「Getting Started」のページを開く”をチェックしていると、AdRem Software 社の Web ページが表示されます。“完了”をクリックすると、NetCrunch サーバーのインストールを完了します。



3.4 NetCrunch サーバーライセンスのインストール

NetCrunch をインストールしたのち、正規版として稼動するためには、ライセンスをインストールする必要があります。NetCrunch サーバーライセンスのインストール手順は以下になります。

アドミニストレーションコンソール起動時の画面からインストールする方法:

1. NetCrunch が評価版として稼動している場合、起動時の画面にて[ライセンスのインストール]が表示されます。[ライセンスのインストール]をクリックします。
2. ライセンスファイルを保存したフォルダから*.als ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックすると、NetCrunch サーバーのライセンスがインストールされます。

NetCrunch オプションからインストールする方法:

1. NetCrunch のメインメニューから[ツール]→[オプション]→[一般]→[ライセンスマネージャ]を選択します。
2. ライセンスマネージャにて[ライセンスのインストール]ボタンをクリックします。ライセンスファイルを保存したフォルダから*.als ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックすると、NetCrunch サーバーのライセンスがインストールされます。

注意:

NetCrunch は、インストール時に評価版のライセンスのエディションを選択します。購入したライセンスが評価版にて選択したものと異なる場合、ライセンスのインストール操作後に自動的に NetCrunch サーバーが再起動します。アドミニストレーションコンソールについては、手動にて再起動を行ってください。

- ライセンスインストールのエラー
- ライセンスのインストールに失敗した場合には以下の可能性があります:
- ライセンスのファイル破損
- *.als を保存したフォルダに activate.key ファイルがない
- どちらかのファイルが読み取り専用の属性を持っている
- マップされたネットワーク上のドライブにライセンスファイルを保存
- Windows のレジストリを変更もしくは削除

ライセンスのインストールに関する質問は netcrunch@johokobo.co.jp へお問い合わせください。

3.5 NetCrunch リモートアクセスライセンスのダウンロード

NetCrunch リモートアクセスは、Web ブラウザもしくはリモートマシン上からアドミニストレーションコンソールを利用して、操作や NetCrunch データへのアクセスが可能です。また、Web ブラウザからのアクセスについては、特定のプログラムオブジェクトと操作へのユーザーのアクセス権を制限できます。例えば、1 リモートユーザーにネットワークの特定のセグメントのマップの閲覧を許可できます。

NetCrunch リモートアクセスは、本体ライセンスにリモートアクセスライセンスが 1 ユーザー付属しております。NetCrunch リモートアクセスライセンスを購入、インストールすることで、同時にプログラムにアクセスするリモートユーザーの数を増やすことが可能です。ライセンスタイプは、同時にプログラムにアクセスするリモートユーザー数が 5 ユーザー、または無制限の 2 種類があります。プログラムライセンスのように、NetCrunch リモートアクセスライセンスは、*.als ファイルと Activate.key ファイルから成り立っています。

注意:

リモートマシン上からアドミニストレーションコンソールを利用している(コネクションブローカーが起動していて、NetCrunch サーバーに接続が確立している)場合、リモートアクセスライセンスから 1 ユーザー消費します。そのため、本体ライセンスのみの場合は、Web ブラウザからのアクセスを行うことはできません。この場合、リモート上のアドミニストレーションコンソールを閉じた上で、コネクションブローカーを終了するか、コネクションブローカーオプションから NetCrunch サーバーのエントリを削除することで、リモートアクセスライセンスから使用している 1 ユーザーの接続が切断されます。1 ユーザーの接続が切断されることで、Web ブラウザからのアクセスを行うことができます。

NetCrunch リモートアクセスライセンスのダウンロード手順は以下になります。

1. NetCrunch リモートアクセスライセンスのファイルをダウンロードするにはお客様用のポータルサイト MyAdRem にアクセスする必要があります。MyAdRem のアクセスに使用するリンク、パスワード、と ID が含まれたメールが、ご購入後 AdRem Software から送られます。メールの情報は今後のアップグレード版をダウンロードする際に必要となるため、この通知メールは安全な場所に保存してください。
MyAdRem に関しては、製品に同封されている『お客様ポータルサイト MyAdRem 利用ガイド』をご参照ください。
2. メール内のリンクを Web ブラウザから開いてください。MyAdRem のログインページが開きます。“メールアドレス”フィールドに、AdRem Software からのメールに記されている ID を入力します。通常、この ID は発注の際に指定したエンドユーザーのメールアドレスになります。同じページの“パスワード”フィールドに、メールに記されているパスワードを入力します。これでポータルのメインページが開かれ、ご購入の全製品が表示されます。
3. Licensed Products の下の NetCrunch 7 Remote Access のリンクを選択することで、プログラムのダウンロードページが開きます。ライセンスファイル(Activate.key ファイルと NetCrunch をインストールする管理者ワークステーション毎の*.als ファイル)があります。

4. NetCrunch リモートアクセスファイルをダウンロードします。NetCrunch のダウンロードページから圧縮.ZIP ファイル、もしくは*.als ファイルと Activate.key ファイルをひとつずつダウンロードできます。希望する方法に該当するリンク(ライセンスを全て.ZIP ファイルにしてダウンロードする、または.als と Activate.key をそれぞれ選択)をクリックします。ライセンスファイルはネットワーク上のドライブではなく必ず NetCrunch をインストールするワークステーション上のドライブの任意のフォルダに保存します。ただし、プログラムのライセンスをダウンロードしたフォルダとは別のフォルダを必ずご使用下さい。間違いを避けるために、新規の専用フォルダを作成することを推奨します。ZIP ファイルを選択した場合は、ダウンロード後にファイルを解凍してからのご利用をお願い致します。

3.6 NetCrunch リモートアクセスライセンスのインストール

NetCrunch サーバーライセンスのインストール手順は以下になります。

1. NetCrunch のメインメニューから[ツール]→[オプション]→[一般]→[ライセンスマネージャ]を選択します。
2. ライセンスマネージャから[ライセンスのインストール]ボタン(緑の[+])をクリックし、リモートアクセスライセンスを保存したフォルダから*.als ファイルを選択します。[開く]ボタンをクリック。NetCrunch のリモートアクセスライセンスがインストールされます。ライセンスはプログラムの評価版ではなく正規版のみにインストールできます。
3. 購入されたリモートアクセスライセンスの種類により、5 ユーザー、または無制限のユーザーがプログラムをアクセスできるようになります。アクセス権限を管理するには、プログラムのメインメニューから[ツール]→[プロフィール]→[Web アクセス権]を選択します。

3.7 NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード

NetCrunch アドミニストレーションコンソールは NetCrunch 製品インストールファイルに加えられ、リモートマシンにアドミニストレーションコンソールをインストールできます。リモートからアドミニストレーションコンソールを利用する場合、リモートアクセスライセンスから 1 ユーザーの接続を使うことに注意してください。また、NetCrunch アドミニストレーションコンソールを利用する場合は、NetCrunch サーバーと同一のバージョンを利用してください。

NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード手順は以下になります。

1. NetCrunch リモートアクセスライセンスのファイルをダウンロードするにはお客様用のポータルサイト MyAdRem にアクセスする必要があります。MyAdRem のアクセスに使用するリンク、パスワード、と ID が含まれたメールが、ご購入後 AdRem Software から送られます。メールの情報は今後のアップグレード版をダウンロードする際に必要となるため、この通知メールは安全な場所に保存してください。
MyAdRem に関しては、製品に同封されている『お客様ポータルサイト MyAdRem 利用ガイド』をご参照ください。
2. メール内のリンクを Web ブラウザから開いてください。MyAdRem のログインページが開きます。“メールアドレス”フィールドに、AdRem Software からのメールに記されている ID を入力します。通常、この ID は発注の際に指定したエンドユーザーのメールアドレスになります。同じページの“パスワード”フィールドに、メールに記されているパスワードを入力します。これでポータルのメインページが開かれ、ご購入の全製品が表示されます。
3. Licensed Products の下の製品リストから NetCrunch 7 Premium XE または NetCrunch Premium を選択することによってプログラムのダウンロードページが開かれません。
4. MyAdRem からプログラムのインストールファイルのダウンロードに進みます。アドミニストレーションコンソールのインストールファイルをダウンロードするには“Remote Administration Console”を選択すると、ファイル保存のダイアログが開かれます。インストールファイル(NC7Concole.exe)をローカルディスクに保存します。


3.8 NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのインストール

アドミニストレーションコンソールのインストール手順は以下になります。

1. アドミニストレーションコンソールのインストールを行います。ダウンロードしたインストールファイル(NC7Concole.exe)をダブルクリックすると、以下の画面が表示されますので、“次へ”をクリックします。




2. 以下の画面が表示されますので、使用許諾契約をお読みの上、“使用許諾契約の条項に同意します”をチェックし、“次へ”をクリックします。



AdRem NetCrunch 7 のインストール


- 以下の画面が表示されますので、インストール先を指定し、“次へ”をクリックします。



- 以下の画面が表示されますので、“インストール”をクリックします。



- 以下の画面が表示されますので、アドミニストレーションコンソールをすぐに実行する場合は“NetCrunch アドミニストレーションコンソールを今すぐ実行する”をチェックし、“完了”をクリックします。



- 初めてアドミニストレーションコンソールを起動すると、以下の項目を入力する必要があります。入力を行い、“OK”をクリックします。NetCrunch サーバーIP アドレスもしくは DNS 名ポート、パスワード(これらのオプションは、NetCrunch のサーバーのコンフィグレーション([ツール]→[オプション]→[一般]→[サーバー])で指定されています。デフォルトの場合、ポートは 12007、パスワードは空欄です。)
- NetCrunch の構成が正確である場合、NetCrunch コネクションブローカーは自動的に NetCrunch と接続し、プログラムから通知の受信が始まります。また、アドミニストレーションコンソールが開きます。

4. AdRem NetCrunch 6 から 7 へのアップグレード

4.1 イントロダクション

NetCrunch 7 では、前バージョン NetCrunch 6 のデータを引き継ぐアップグレード機能が搭載されています。アップグレードについては、製造元、弊社とも十分な検証を実施しておりますが、万一の場合に備えてアップグレード実施前は、バックアップデータの取得、NetCrunch 6 の設定の控えをあらかじめご準備していただきますようお願いいたします。また、アップグレード実施後には、NetCrunch 6 との設定比較を実施いただきますようお願いいたします。

NetCrunch 7 に NetCrunch 6 をアップグレードする方法(使用していたアトラスなどのデータを引き継ぐ)には、以下の2つの方法があります。

- ・ NetCrunch 6 を使用している端末に NetCrunch 7 をインストールしてアップグレードする方法
- ・ NetCrunch 6 のバックアップデータを NetCrunch 7 がインストールされている端末にインポートする方法

前者は、NetCrunch 6 がインストールされた状態の端末に NetCrunch 7 インストールする方法となります。この方法は、インストール作業中に以下の画面が表示され、NetCrunch 6 のデータを引き継ぐかどうか選択できます。

注意:

アップグレードはバージョン 6.5.95 日本語版のみサポートしています。

後者は、すでに NetCrunch 7 がインストール済みの端末に対して、NetCrunch 6 のバックアップファイル(.ncb ファイル)を NetCrunch 7 のメニューから[ツール]→[アトラスマネージャー]→[インポート]と選択してインポートする方法となります。

注意:

インポートはバージョン 6.5.95 日本語版のみサポートしています。

アップグレード、インポートそれぞれの方法で引き継ぎできる項目が異なり、アップグレードは、ほぼ全ての項目を引き継ぐことができます。アップグレード、インポートによる NetCrunch 6 データの引き継ぎ項目の詳細は、表 1 データ引き継ぎインポート／アップグレード比較表に一覧を記載しています。

なお、NetCrunch 7 での変更点については、リリースノートにてご確認いただけます。

4.2 アップグレードの手順

アップグレードにてアトラスを引き継ぐためには、NetCrunch 6.5.95 においてイベントデータベースのメンテナンスが実施されている必要がございます。

イベントデータベースのメンテナンスにかかる時間は、保存されているイベントログの量に依存します。環境によっては、メンテナンスが完了するまで数時間かかる場合がございます。また、イベントデータベースのメンテナンスが実施されますと、メンテナンス前のデータベースファイルがバックアップとして自動保存されます。アトラス作成後、初めてメンテナンスが実施された場合、イベントデータベースのディスク上のフォルダ容量が最大で 2 倍になる場合がございます。NetCrunch のデータ保管フォルダが存在するディスクに十分な空き容量があることを確認の上、メンテナンスを実施してください。

手動にてイベントデータベースのメンテナンスを実施する手順は以下になります。


1. NetCrunch 6.5.95 のアドミニストレーションコンソールからメインメニューの[ファイル]→[開く]を選択します。
2. [アトラスを開く]ウィンドウにてデモアトラスを選択し、[開く]をクリックします。
3. デモアトラスが表示されましたら、メインメニューの[ファイル]→[開く]を選択します。
4. 実環境のアトラスを選択し、[イベントデータベースの検査]にチェックを入れた状態で[開く]をクリックします。

NetCrunch 6.5.95 から NetCrunch 7 へのアップグレードの簡易手順は以下になります。

1. 「NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード」セクションに従い、プログラムとライセンスのファイルをダウンロードします。
2. NetCrunch 6 を停止します。コネクションブローカーなどが起動している場合は、終了します。
3. ローカルディスクに保存したインストールファイル(NC7Server.exe)をダブルクリックし、インストールのウィザードを開始します。
4. NetCrunch メンテナンスウィンドウへ進みます (NetCrunch 6 がインストールされている場合に表示)。

以下のオプションの選択:

- a. NetCrunch 6 のアンインストール(必須)
- b. 監視データのインポート(任意)



5. [次へ]をクリックし、ウィザードに従ってインストールを完了します。

注意:

アップグレードが完了したのち、初めてアドミニストレーションコンソールを起動しますと、「サーバーからの応答を待っています。」というメッセージが表示され、起動に時間がかかる場合がございます。

- 6. プログラムインストール後、サーバーライセンスをインストールします。サーバーライセンスのインストールについては、「NetCrunch サーバーライセンスのインストール」セクションをご参照ください。
- 7. サーバーライセンスインストール後、リモートアクセスライセンスをインストールする場合は、「NetCrunch リモートアクセスライセンスのインストール」セクションをご参照ください。

4.3 NetCrunch 7 データ引き継ぎ項目

NetCrunch 6 から NetCrunch 7 へのデータ引き継ぎインポート／アップグレードの項目は以下になります：

表1 データ引き継ぎインポート／アップグレード比較表
(イ:インポート、ア:アップグレード)

	項目	イ	ア	補足
1	mib.dat (追加コンパイルした MIB 定義)	×	○	-
2	MIB フィルター	×	×	-
3	仮想パフォーマンスカウ	○	○	-

	インター			
4	ユーザープロフィール	○	○	-
5	Web アクセス権	○	○	-
6	レポート	○	○	-
7	物理的セグメントマップ	○	○	-
8	ノードの設定 (ノードプロパティとノード 監視プロパティ)	○	○	環境によっては Windows の認証情報が継承されない場合がございます。詳細はリリースノート「4.既知の問題」をご参照ください。
9	カスタムネットワーク サービス定義	×	○	-
10	SNMP ビュー	×	○	-
11	マップ、アトラスツリー、 ネットワーク	○	○	-
12	アイコン	×	○	-
13	デバイスリスト	×	○	-
14	イベント定義	○	○	監視ポリシーは監視パックに引き継がれます。
15	イベント割り当て (イベントログのイベント の割り当て)	○	○	-
16	アクション定義	○	○	監視ポリシーは監視パックに引き継がれません。
17	アクション割り当て (メッセージ変換フォーマット の割り当て)	○	○	NetWare コマンドの実行は引き継がれません。
18	アクションフォーマット (メッセージ変換フォーマット のメッセージ定義)	○	○	-
19	ツール/オプション関連	×	△	「イベントログのページ毎に表示するイベント数」は継承されません。

5. ライセンスの更新

5.1 イントロダクション

NetCrunch は、インストールしたライセンスにあわせて保守期限が適用されます。NetCrunch に適用されている保守期限は、NetCrunch のメインメニュー→[?]→[バージョン情報]にてご確認いただけます。

保守契約を更新していただきますと、MyAdRem 上にあるライセンスファイルが更新されます。新しいライセンスファイルを NetCrunch に適用することで、NetCrunch に適用されている保守期限も更新されます。リモートアクセスライセンスを購入している場合は、本体ライセンスとあわせてリモートアクセスライセンスを適用する必要があります。

なお、NetCrunch に適用されている保守期限を更新しない場合であっても、既にご利用のバージョン(保守契約を更新する前にリリースされたバージョン)に関しては、継続してご利用いただけます。

5.2 ライセンスの更新手順


ライセンスの更新手順は以下のとおりです。

注意:

古いライセンスファイルを NetCrunch のインストールフォルダ内に保管しておきますと、インストールフォルダ内のライセンスが優先されるため、ライセンスのアップデートが行えません。あらかじめ古いライセンスファイルを削除の上、ライセンスの更新をご試行ください。

ライセンスのアップデートから行う場合:

ライセンスのアップデートから更新を行う場合、NetCrunch がネットワークにアクセスし、新しいライセンスファイルが存在するかを確認します。ネットワークに接続できる環境にてご利用ください。

1. NetCrunch のメインメニュー→[ツール]→[オプション]→[一般]→[ライセンスマネージャ]を開きます。
2.  [ライセンスのアップデート]をクリックしますと、新しいライセンスがインストールされます。
3. [ライセンスマネージャ]にてライセンスの保守契約が更新されていることを確認します。また、NetCrunch のメインメニュー→[?]→[バージョン情報]にて保守期限が更新されたことを確認します。

注意:

[ライセンスのアップデート]は、正規版として稼動している場合に有効となる機能です。評価版として稼動している場合は、MyAdRem から新しいライセンスをダウンロードし、手動でのインストールにてご対応ください。

新しいライセンスをインストールする場合:

NetCrunch 搭載サーバーがネットワークに接続できない環境にある場合は、他のマシン上にて MyAdRem からライセンスファイルをダウンロードしてください。ダウンロードしてライセンスファイルをインストールすることで、NetCrunch に新しい保守期限が適用されます。

1. 「NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード」に従い、ライセンスファイルをダウンロードします。
2. リモートアクセスライセンスを購入している場合は、「NetCrunch リモートアクセスライセンスのダウンロード」に従い、ライセンスファイルをダウンロードします。
3. 「NetCrunch サーバーライセンスのインストール」に従い、ライセンスファイルをインストールします。
4. リモートアクセスライセンスを購入している場合は、「NetCrunch リモートアクセスライセンスのインストール」に従い、ライセンスファイルをインストールします。
5. NetCrunch のメインメニュー→[?]→[バージョン情報]にて保守期限が更新されたことを確認します。

6. AdRem NetCrunch 7 のマイナーバージョンアップ

6.1 イントロダクション

使用している NetCrunch 7 のアンインストールを行い、最新バージョンをインストールすることで、マイナーバージョンアップをすることができます。NetCrunch 7 をアンインストールしましても、これまでのデータは残りますので最新バージョンにデータを引き継ぐことができます。

注意:

NetCrunch 7 のアンインストール時に、プログラムインストール先フォルダは削除されます。プログラムインストールフォルダとデータ保管フォルダに同じフォルダを選択している場合、NetCrunch 7 のアンインストール時にデータ保管フォルダも削除されるため、データの引き継ぎが行えません。

注意:

最新バージョンにて使用したアトラスは、過去のバージョンでは使用できなくなります。

注意:

マイナーバージョンアップ時、システムが再起動をうながすメッセージが表示される場合があります。

6.2 マイナーバージョンアップの手順

NetCrunch サーバー プログラムのマイナーバージョンアップの手順:

1. 「NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード」セクションに従い、プログラムのインストールファイルをダウンロードします。
2. NetCrunch アドミニストレーションコンソールおよび接続ブローカーを終了します。
3. 現在使用している NetCrunch サーバーを終了します。
※ Windows のスタートメニューなどから[NetCrunch サーバーの停止]をクリックします。
4. ステップ1. にてダウンロードしたインストールファイルを実行します。
※ すでにインストールされているプログラムは、自動的にアンインストールされます。
5. インストールウィザードに従って、インストールを行います。インストール方法は、「NetCrunch サーバープログラムのインストール」セクションと同様となりますが、下記の2つのフォルダは、使用していた NetCrunch と同一のフォルダをご指定ください。
 - a. AdRem NetCrunch 7.x のインストール先フォルダ
 - b. AdRem NetCrunch 7.x のデータ保管フォルダ

注意:

データ保管フォルダに以前使用していたものと異なるフォルダを指定した場合、データは引き継がれません。

NetCrunch アドミニストレーションコンソール プログラムのマイナーバージョンアップの手順:

1. 「NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード」セクションに従い、プログラムのインストールファイルをダウンロードします。
2. 現在使用している NetCrunch アドミニストレーションコンソールを終了します。
3. タスクトレイ上から現在使用している NetCrunch コネクションブローカーを終了します。
4. ステップ1. にてダウンロードしましたインストールファイルを実行します。
 - ※ すでにインストールされているプログラムは、自動的にアンインストールされます。
5. インストールウィザードに従って、インストールを行います。インストール方法は、「NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのインストール」セクションと同様となりますが、下記のフォルダは、使用していた NetCrunch と同一のフォルダをご指定願います。
 - a. AdRem NetCrunch 7.x のインストール先フォルダ

注意:

NetCrunch アドミニストレーションコンソールは、接続先となる NetCrunch サーバーと同一のバージョンをご利用ください。

7. 注意事項

7.1 インストール時の注意事項


システム要件を満たさないマシンへのインストールについて:

NetCrunch サーバーは、最低 2GB の物理メモリと 2 コアプロセッサがある機器にインストールすることができます。ただし、この場合テストと評価の目的のみに NetCrunch を実行できます。NetCrunch のシステム要件については、「NetCrunch 7 - 必要システム条件」をご確認ください。

仮想マシン上へのインストールについて:

NetCrunch サーバーは仮想環境でも問題なく稼働しますが、サーバーとしてのパフォーマンス上の問題がでる可能性があります。仮想マシン上で利用する場合は、少なくとも 4 コアプロセッサと 4GB の物理メモリが必要です。また他の仮想マシンの影響を受けにくい環境で利用するように、ご注意ください。

バーチャル・マシン上へインストールする場合、以下のメッセージが表示されます。



4 コアプロセッサと 4GB の物理メモリを持たない仮想マシンの場合、以下のメッセージが表示されます。最低システム要件に満たない場合、テストと評価の目的のみに NetCrunch を実行できません。



8. 評価版について

評価版について

NetCrunch のソフトウェア上でライセンスを登録するまでは、評価版として機能します。

正規版と評価版のインストーラソフトウェアは同一のものであるため、既にライセンスをご購入の方も含めて一旦評価版としてインストールされます。インストール後、ライセンス登録により監視設定や監視データを含めて正規版に移行されます。

評価版としてご利用の方は、Premium XE エディションのインストールをお勧めします。Premium エディションの機能に加え、次の追加機能がご利用いただけます。

物理ネットワーク構成視覚化への追加機能

- Cisco, 3Com, Nortel, HP, Alcatel, D-Link の各ベンダスイッチの VLAN に対応
- STP, CDP, SONMP の各プロトコルを使用した物理構成の検出

死活監視

- 監視依存関係を使用した優先監視機能
- 高パフォーマンスリソース活用
- 監視依存関係を使用したイベント抑制機能

性能監視

- パフォーマンストレンドデータの外部データベースへの自動エクスポート (MS SQL Server, MS Access, Oracle, MySQL, DBISAM, Interbase, ODBC)
- 数百台の大規模ネットワーク監視への適応

9. AdRem Software 使用許諾

本ソフトウェアをご使用になる前に、本使用許諾契約の条項をよくお読みください。

このライセンスに付属するソフトウェア(NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミニストレーション コンソール、以下、「本ソフトウェア」)は共に、AdRem Software(以下、「アドレム」)の知的所有物であり、著作権法によって保護されています。

I ライセンス許諾

本ソフトウェアの所有権は引き続きアドレムに帰属しますが、本使用許諾契約に同意したお客様は本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの使用に関するライセンス契約はお客様が購入されたライセンス(プログラムライセンス、リモートアクセスライセンス)を含みます。本使用許諾契約に付属して、またこれに前後して、アドレムのライセンス契約の提供に修正がなされた場合を除き、本ソフトウェアの使用に関するお客様の権利および義務は次のとおりです。

許諾事項:

1. NetCrunch サーバーを一台のコンピュータにインストールして使用すること。
2. NetCrunch アドミニストレーションコンソールを複数のコンピュータにインストールすること。
3. NetCrunch アドミニストレーションコンソールを購入したライセンス数以下のコンピュータで使用すること。
4. アドレムに対し書面で通知した上で本ソフトウェアを第三者(法人を含む)に永久的に譲渡すること。ただし、お客様が本ソフトウェアのコピーを保有せず、譲受人が本使用許諾契約に同意した場合に限ります。

禁止事項:

1. 本ソフトウェアの一部または全部を問わず、再使用許諾、貸与、またはリースをすること。
2. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳、本ソフトウェアのソースコードを発見しようとするいかなる試み、本ソフトウェアからの模倣的製品の作成。
3. お客様が本ソフトウェアの代替セットまたはアップグレード版を受け取られ、インストールされたのちに、従前のバージョンまたはコピーを使用すること。本ソフトウェアをアップグレードした場合、従前のバージョンのコピーはすべて破棄するものとします。ただし、アドレムに対し書面で通知した上で本ソフトウェアを第三者(法人を含む)に永久譲渡した場合、本ソフトウェアの移動は許諾事項とする。

II 技術サポート

技術サポートはメンテナンス・サービスに契約されている本ソフトウェアを持つユーザーに与えられます。提供される技術サポートは次のとおりです。

1. 最新バージョンのサポート(使用方法に関する問合せ、修正プログラム等の提供)
2. 本ソフトウェアの使用方法に関する内容について、電話、電子メールでの質問、相談
3. 本ソフトウェアの次バージョンリリースに伴うダウンロードによる最新バージョンへのアップグレード提供

アドレムは本ソフトウェアに関する技術サービスをお客様に提供するものとします。ただし、アドレムが可能な範囲でこのサービスを提供する権利を留保します。特に、各問題に対してサポートサービスの範囲内で解決方法を提供することを保証するものではありません。

アドレムが技術サポートを提供するのは、本ソフトウェアが開発されたオペレーティングシステムの制御下、条件に基づいて使用された場合にのみとする。

Ⅲ 責任の制限

アドレムは、本ソフトウェアの引渡しから 60 日間にわたって、本ソフトウェアの供給媒体に瑕疵がないことを保証します。この保証内容に違反する事態が生じた場合、お客様の唯一の救済方法として、アドレムは保証期間内に返送を受けた瑕疵のある媒体の代品を提供するか、本ソフトウェアのご購入代金の払い戻しを任意に決定するものとします。アドレムは本ソフトウェアがお客様の要望にかなうものであること、本ソフトウェアの操作に障害が発生しないこと、および、本ソフトウェアに誤りがないことを保証するものではありません。本使用許諾契約で定める救済手段が主たる目的を達することができるかどうかにかかわらず、アドレムはお客様に対し、特別、間接的、付随的または類似の損害(本ソフトウェアの使用または使用不能によって生じる逸失利益、データ損失を含みますが、これらに限定されません)について、アドレムが当該損害の可能性を通知されていたとしても、一切の責任を負いません。

Ⅳ その他

上記の条件は、アドレムにお客様へ与えられたその他の権利を制限、除外しません。本使用許諾契約はお客様とアドレムが署名した書面によってのみ修正することができます。本使用許諾契約の各項が違法、無効、法的拘束力がない場合、各項目は本契約から除外するものとみなします。ただし、残りの項目の正当性と履行に影響がないものとします。本使用許諾契約に関するご質問は、sales@adremsoft.com までお問い合わせください。