



インストールマニュアル(参考資料)

AdRem NetCrunch 8

AdRem NetCrunch 8 インストールマニュアル

NetCrunch は AdRem Software が開発し所有する監視ソフトウェアである。 株式会社情報工房は日本における総販売代理店である。

©2015 Johokobo, Inc.

1.ADF	REM NETCRUNCH 8 – プログラム説明	1
1.1 1.2 1.3	プログラムエディション プログラム構成 インストーラー構成	1 1 3
2. ADF	REM NETCRUNCH 8 – 必要システム条件	4
2.1 2.2 2.3 2.1 2.2	NETCRUNCH 8 サーバー NETCRUNCH 8 サーバーサポート OS NETCRUNCH 8 アドミニストレーションコンソール NETCRUNCH 8 アドミニストレーションコンソールサポート OS	4 4 4 5
3. ADF	REM NETCRUNCH 8 のインストール	5
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	イントロダクション()NETCRUNCH サーバープログラムとライセンスのダウンロード()NETCRUNCH サーバープログラムのインストール()NETCRUNCH サーバーライセンスのインストール()NETCRUNCH リモートアクセスライセンスのダウンロード()NETCRUNCH リモートアクセスライセンスのダウンロード()NETCRUNCH リモートアクセスライセンスのインストール()NETCRUNCH アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード()NETCRUNCH アドミニストレーションコンソールプログラムのインストール()NETCRUNCH アドミニストレーションコンソールプログラムのインストール()	6 6 8 3 4 5 5 6
4. ADF	REM NETCRUNCH 7 から 8 へのアップグレード19	9
4.1 4.2 4.3 4.4	イントロダクション	9 0 1 2
5.ライ	センスの更新2!	5
5.1 5.2	イントロダクション2! ライセンスの更新手順2!	5 5
6. ADF	REM NETCRUNCH 8 のマイナーバージョンアップ2	7
6.1 6.2	イントロダクション2 ⁻ マイナーバージョンアップの手順2 ⁻	7 7
7.注意	事項	9
7.1	仮想マシン上へのインストール	9
8.評価	版について	D
9. ADF	REM SOFTWARE 使用許諾	1

1.AdRem NetCrunch 8 – プログラム説明

1.1 プログラムエディション

本資料では、AdRem NetCrunch バージョン 8.7.3.3472 日本語版(以下 8)について記載しております。

AdRem NetCrunch 8 には次のエディションがあります。

- Premium
- Premium XE

1.2 プログラム構成

AdRem NetCrunch 8 はサーバー/クライアント構成が採用されております。 Premium/Premium XE には次のプログラムコンポーネントによって構成されております。

AdRem NetCrunch サーバー

全てのコンポーネント(AdRem NetCrunch アドミニストレーションコンソール、AdRem NetCrunch Web サーバー、AdRem NetCrunch コネクションブローカー)と作成されたネットワ ークアトラスの全てのデータを保存するデータベースを含みます。このコンポーネントは、Windows オペレーティングシステム(詳細はシステム要件をご参照ください)が動作しているマシン上にインス トールすることができます。ユーザーが保有するライセンス数に応じて、複数のマシンに複数の NetCrunch サーバーをインストールすることができます。

NetCrunch サーバーはリモートから Web アクセス(Web ブラウザ経由でのアクセス)、または NetCrunch アドミニストレーションコンソールを用いて、接続することができます。 Web アクセスは NetCrunch サーバーに設定されている各ユーザーの資格情報を使用して接続します。

NetCrunch アドミニストレーションコンソールは、NetCrunch コネクションブローカーを用いて NetCrunch に指定されている資格情報を確認して接続します。そのため、NetCrunch サーバー はユーザーによって指定された特有の資格情報を持ちます。資格情報はリモートにある Windows マシンにインストールされている複数の NetCrunch アドミニストレーションコンソールで同時接続 するために使用されます。NetCrunch サーバーの資格情報は NetCrunch コネクションブローカ ーに確認されます。そして、NetCrunch アドミニストレーションコンソールは NetCrunch サーバー に直接接続されます。

・ AdRem NetCrunch アドミニストレーションコンソール

ネットワーク監視に関係する全てのタスクを管理するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェ ースを提供します。NetCrunch アドミニストレーションコンソールと NetCrunch コネクションブロー カーは NetCrunch サーバーコンポーネントから分割されたインストーラーが提供されます。そのた め、Windows オペレーティングシステムが動作している複数のマシン上に NetCrunch アドミニス トレーションコンソールをインストールすることができます。また、ユーザーは監視するネットワークの 中に複数の NetCrunch サーバーをインストールすることができます。複数のコンソールをリモート マシン上で同時実行することができます。この場合、異なる NetCrunch サーバーと NetCrunch サーバーからのイベント通知受信を独立して接続することができます。NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミニストレーションコンソールの間の接続には NetCrunch コネクションブローカー が使用されます。

・ AdRem NetCrunch コネクションブローカー

NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミニストレーションコンソールとの間に接続を確立します。 NetCrunch コネクションブローカーは、NetCrunch アドミニストレーションコンソールのインストー ルとともにインストールされます。NetCrunch コネクションブローカーは次のタスクを提供します。

- NetCrunch サーバーの資格情報を確認することで、NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミニストレーションコンソールとの間に接続を確立します。
- 接続している全ての NetCrunch サーバーからのデスクトップ通知ウィンドウの表示を NetCrunch アドミニストレーションコンソールが動作しているマシン上に表示します。
- NetCrunch サーバーと資格情報のリストを管理します。



1.3 インストーラー構成

AdRem NetCrunch 8 Premium/Premium XE は、次の 2 つのインストーラーに分割されています。

NC8Server.exe

AdRemNetCrunch サーバーをサーバーマシンにインストールします。NC8server.exe には、 アドミニストレーションコンソール、コネクションブローカーが含まれます。サーバーマシン上でユー ザインターフェースを利用する場合は、このインストーラーのみで全ての機能をインストール可能で す。

NC8Console.exe

アドミニストレーションコンソール、コネクションブローカーをリモートマシンにインストールします。 他のマシンにインストールされた任意の NetCrunch サーバーに接続し、グラフィカルユーザインタ ーフェースによる管理機能を使用することができます。アドミニストレーションコンソール、コネクショ ンブローカーには監視機能自体は提供されない為、必ず NetCrunch サーバーがインストールさ れたサーバーマシンに接続して使用します。

なお、NC8Server.exe をインストールしたサーバーマシンには、NC8Console.exe のインスト ールは不要です。

2.AdRem NetCrunch 8 – 必要システム条件

2.1 NetCrunch 8 サーバー

最小システム条件	推奨システム条件
プロセッサ	
4 コアプロセッサ	8 コアプロセッサ
メモリ	
4 GB	8GB 以上
ディスク	
HDD ドライブ	SSD ドライブ

2.2 NetCrunch 8 サーバーサポート **OS**

- Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2

2.3 NetCrunch 8 アドミニストレーションコンソール

	システム条件
プロセッサ	
2 コアプロセッサ以上	
メモリ	
2 GB 以上	

2.1 NetCrunch 8 アドミニストレーションコンソールサポート OS

• Windows Vista

AdRem NetCrunch 8 のインストール

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

2.2 NetCrunch 8 Web アクセス

最小システム条件

ウェブブラウザ

Firefox 、Chrome Internet Explorer 11

その他

Adobe Flash Player 9 以上

3.AdRem NetCrunch 8のインストール

3.1 イントロダクション

AdRem NetCrunch サーバーは管理者コンピュータごとにライセンスを必要とします。つまり、 つのライセンスは一つのコンピュータのみにインストールすることができます。同一のライセンスを 二つ以上のコンピュータにインストールすることは違法です。プログラムを Web ブラウザからアクセ スするか、リモートからアドミニストレーションコンソールを利用するには、AdRem NetCrunch リモ ートアクセスのライセンスが必要になります。リモートアクセスライセンスのインストール手順は 「NetCrunch リモートアクセスライセンスのダウンロード」のセクションを参照願います。

NetCrunch のライセンスは*.als ファイルと Activate.key ファイルで構成されています。複数 の管理者コンピュータにて NetCrunch を使用するにはワークステーションと同じ数のライセンスを 購入する必要があります。複数のライセンスを購入した場合、購入した数の*.als ファイルと一つの Activate.key ファイルが送られます。すなわち、全ライセンスに対して同じ Activate.key を使用 します。

3.2 NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード

NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード手順は以下になります。

 NetCrunch のインストールファイルとライセンスファイルをダウンロードするにはお客様用の ポータルサイト MyAdRem にアクセスする必要があります。MyAdRem のアクセスに使用す るリンク、パスワード、と ID が含まれたメールが、ご購入後 AdRem Software から送られま す。メールの情報は今後のアップグレード版をダウンロードする際に必要となるため、この通知 メールは安全な場所に保存してください。 MyAdRem に関しては、製品に同封されている『お客様ポータルサイト MyAdRem 利用ガイ

MyAdRem に関しては、製品に同封されている』お客様ホータルサイト MyAdRem 利用カイド』を参照願います。

- メール内のリンクを Web ブラウザから開いてください。MyAdRem のログインページが開か れます。"メールアドレス"フィールドに AdRem Software からのメールに記されている ID を 入力します。通常、この ID とは発注の際に指定したエンドユーザーのメールアドレスになりま す。同じページの"パスワード"フィールドにメールに記されているパスワードを入力します。これ でポータルのメインページが開かれ、ご購入の全製品が表示されます。
- 3. 製品リストから NetCrunch 8 Premium XE または NetCrunch Premium を選択すること によってプログラムのダウンロードページが開かれます。NetCrunch のインストールファイル に加えてライセンスファイル(Activate.key ファイルと NetCrunch をインストールする管理者 ワークステーション毎の*.als ファイル)があります。

インストールファイルのダウンロード:

バージョンアップのお客様、及び製品パッケージ版の CD-ROM を利用しない場合は、プログラムの最新インストールファイルのダウンロードを行います。

- プログラムのインストールファイルのダウンロードに進みます。"Network Monitoring Server with Local Administration Console"をクリックしますと、ファイル保存のダイアロ グが開かれます。
- 5. 保存先パスにローカルマシンのドライブ・フォルダを指定します。

ライセンスファイルのダウンロード:

プログラムのライセンスファイルのダウンロードを行います。

NetCrunch のライセンスファイルをダウンロードします。ライセンスは一つの圧縮(ZIP)ファイル、もしくは*.als と Activate.key ファイルを個別にダウンロードできます。希望する方法に該当するリンクをクリック(ライセンスを全て ZIP ファイルにしてダウンロードするまたは*.als とactivate.key をそれぞれ選択)。ライセンスファイルはネットワーク上のドライブではなく必ずNetCrunch をインストールするワークステーション上のドライブの任意のフォルダに保存します。間違いを避けるために、新規の専用フォルダを作成することを推奨します。ZIP ファイルを選択した場合、ダウンロード後にファイルを解凍してからのご利用をお願い致します。



3.3 NetCrunch サーバープログラムのインストール

NetCrunch サーバープログラムのインストール手順は以下になります。

 NetCrunch サーバーのインストールには、ローカルディスクに保存したインストールファイル (NC8Server.exe)を右クリック→[管理者として実行]を選択し、インストールウィザードに従って行います。以下の画面が表示されますので、"次へ"をクリックします。



2. 以下の画面が表示されますので、使用許諾契約をお読みの上"使用許諾契約の条項に同意します"にチェックし、"次へ"をクリックします。

₿	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ	×
使 用 以]許諾契約 下の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	
AdF	Rem Software 使用許諾契約	^
本) さい	ノフトウェアをご使用になる前に、本使用許諾契約の条項をよくお読みくだ)。	
この ミニ Sof)ライセンスに付属するソフトウェア(NetGrunchサーバーとNetGrunchアド :ストレーションコンソール、以下、「本ソフトウェア」)は共に、AdRem itware(以下、「アドレム」)の知的所有物であり、著作権法によって保護さ	
10		~
۲	使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)	
0	使用許諾契約書の条項に同意しません(D)	
į	印刷(P) <戻る(B) 次へ(N)> キャン	セル

3. 以下の画面が表示されますので、プログラムのインストール先フォルダを指定し、"次へ"をクリックします。

₿	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ	-		×
	インストール先フォルダ AdRem NetCrunch 8 サーバー のインストール先フォルダを指定します			
				_
I	フォルダ(E): C:\Program Files (x86)\AdRem\NetCrunch\Server\8.0\			-
l	参照(S)			
-				
	<戻る(B) 次へ(N)>	4	ヤンセ	

4. 以下の画面が表示されますので、データ保管フォルダを指定し、"次へ"をクリックします。 注意:

プログラムインストールフォルダとデータ保管フォルダは、別のフォルダを指定することを 推奨しております。同じフォルダを指定した場合、NetCrunch 8 のアンインストール時にデー タ保管フォルダもプログラムインストールフォルダと共に削除されます。

ili	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ	×
デー タ保 留 フォルダを注	管フォルダ 窒沢し「次へ」をクリックしてください	
		_
フォルダ(E): C:\Program	nData\AdRem\NetCrunch\8.0\	
参照	ξ(S)	
	<戻る(B) 次へ(N)> キャンセ	IL

 Web サーバーの設定を行います。Web アクセスを利用時のアクセスポートと OpenSSL の 使用について設定します。以下の画面が表示されますので、ポートとオプションを設定の上、 "次へ"をクリックします。

il de la companya de	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ	×
NetCru Web サ	unch Web アクセス ーバーの設定	
NetCru	unchが持つWebサーバーはリモートアクセス機能を提供します。	
ボート: 80 □ Ope	nSSLを使用	
	<戻る(B) 次へ(N)> キャンセ	IL

6. 以下の画面が表示されますので、評価版のエディションを選択の上、"次へ"をクリックします。 注意:

再インストールなど、既にライセンスがインストールされている場合であっても、評価版のエディションの選択画面が表示されます。インストール完了後にインストール済みのライセンスが適用されます。

B	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ	×
評価が	仮 オスエデッションを避視してくせてい	
атіш [.]	ANTI JATAN CONCOU	
• Pr	emium XE	
7	大規模なネットワークの監視に適したエディションです。	
V J J	/LAN、物理的トポロジーの検出方法 (CDP, STP, SONMP)、 優先度監視、 アラートの抑制 (ルータ越しの環境の場合) のサポートを拡張しています。 マル チュアプロセッサのマシンに対し最適化されます。	
⊖ Pro ≵	emium 牧百台のデバイスの監視に適したエディションです。	
	<戻る(B) 次へ(N)> キャンセ	IL



7. 以下の画面が表示されます。"インストール"をクリックすると、インストールを開始します。

15	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ	×
	インストール準備完了 AdRem NetCrunch 8 サーバー のインストールを開始します	
ſ	インストールを開始するには「インストール」をクリックします。	
_		
	<戻る(B) インストール(I) キャンセル	

 以下の画面が表示されますので、NetCrunch アドミニストレーションコンソールをすぐに実行 する場合は、"アドミニストレーションコンソールの起動"をチェックします。"「Getting Started」 のページを開く"をチェックしていると、AdRem Software 社の Web ページが表示されます。
 "完了"をクリックすると、NetCrunch サーバーのインストールを完了します。



注意:

NetCrunch のインストール中、環境によっては Microsoft Visual C++ Redistributable Setup のウィザードが起動します。起動した場合は、NetCrunch のインス トールに必要ですので、インストールをご検討ください。

🙀 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup	
Welcome to Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup	
This wizard will guide you through the installation process.	
R	
	Next > Cancel

3.4 NetCrunch サーバーライセンスのインストール

NetCrunchをインストールしたのち、正規版として稼動するためには、ライセンスをインストール する必要がございます。NetCrunchサーバーライセンスのインストール手順は以下になります。

アドミニストレーションコンソール起動時の画面からインストールする方法:

- 1. NetCrunch が評価版として稼動している場合、起動時の画面にて[ライセンスのインストール]が表示されます。[ライセンスのインストール]をクリックします。
- 2. ライセンスファイルを保存したフォルダから*.als ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックする と、NetCrunch サーバーのライセンスがインストールされます。

NetCrunch オプションからインストールする方法:

- 1. NetCrunch のメインメニューから[ツール]→[オプション]→[一般]→[ライセンスマネージャ] を選択します。
- 2. ライセンスマネージャにて[ライセンスのインストール]ボタンをクリックします。ライセンスファイ ルを保存したフォルダから*.alsファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックすると、NetCrunch サーバーのライセンスがインストールされます。

注意:

NetCrunch は、インストール時に評価版のライセンスのエディションを選択します。購入したライ センスが評価版にて選択したものと異なる場合、ライセンスのインストール操作後に自動的に NetCrunch サーバーが再起動します。アドミニストレーションコンソールについては、手動にて再 起動を行ってください。

- ライセンスインストールのエラー
- ライセンスのインストールに失敗した場合には以下の可能性があります:
- ライセンスのファイル破損
- *.als を保存したフォルダに activate.key ファイルがない
- どちらかのファイルが読み取り専用の属性を持っている
- マップされたネットワーク上のドライブにライセンスファイルを保存
- Windows のレジストリを変更もしくは削除

ライセンスのインストールに関する質問は netcrunch@johokobo.co.jp へお問い合わせください。

3.5 NetCrunch リモートアクセスライセンスのダウンロード

NetCrunch リモートアクセスは、Web ブラウザもしくはリモートマシン上からアドミニストレーショ ンコンソールを利用して、操作や NetCrunch データへのアクセスが可能です。また、Web ブラウ ザからのアクセスについては、特定のプログラムオブジェクトと操作へのユーザーのアクセス権を制 限できます。例えば、1 リモートユーザーにネットワークの特定のセグメントのマップの閲覧を許可で きます。

NetCrunch リモートアクセスは、本体ライセンスにリモートアクセスライセンスが 1 ユーザー付属 しております。NetCrunch リモートアクセスライセンスを購入、インストールすることで、同時にプロ グラムにアクセスするリモートユーザーの数を増やすことが可能です。ライセンスタイプは、リモート ユーザー数が 5 ユーザー、または無制限の2種類があります。プログラムライセンスのように、 NetCrunch リモートアクセスライセンスは、*.als ファイルと Activate.key ファイルから成り立っ ています。

NetCrunch リモートアクセスライセンスのダウンロード手順は以下になります。

- NetCrunch リモートアクセスライセンスのファイルをダウンロードするにはお客様用のポータ ルサイト MyAdRem にアクセスする必要があります。MyAdRem のアクセスに使用するリン ク、パスワード、と ID が含まれたメールが、ご購入後 AdRem Software から送られます。 メールの情報は今後のアップグレード版をダウンロードする際に必要となるため、この通知メ ールは安全な場所に保存してください。 MyAdRem に関しては、製品に同封されている『お客様ポータルサイト MyAdRem 利用ガ イド』をご参照ください。
- メール内のリンクを Web ブラウザから開いてください。MyAdRem のログインページが開き ます。"メールアドレス"フィールドに、AdRem Software からのメールに記されている ID を 入力します。通常、この ID は発注の際に指定したエンドユーザーのメールアドレスになりま す。同じページの"パスワード"フィールドに、メールに記されているパスワードを入力します。 これでポータルのメインページが開かれ、ご購入の全製品が表示されます。
- 3. Licensed Products の下の NetCrunch 8 Remote Access のリンクを選択することで、 プログラムのダウンロードページが開きます。ライセンスファイル(Activate.key ファイルと NetCrunch をインストールする管理者ワークステーション毎の*.als ファイル)があります。
- 4. NetCrunch リモートアクセスファイルをダウンロードします。NetCrunch のダウンロードペ ージから圧縮.ZIP ファイル、もしくは*.als ファイルと Activate.key ファイルをひとつずつダ ウンロードできます。希望する方法に該当するリンク(ライセンスを全て.ZIP ファイルにしてダ ウンロードする、または.als と Activate.key をそれぞれ選択)をクリックします。 ライセンスファイルはネットワーク上のドライブではなく必ず NetCrunch をインストールする ワークステーション上のドライブの任意のフォルダに保存します。ただし、プログラムのライセ ンスをダウンロードしたフォルダとは別のフォルダを必ずご使用下さい。間違いを避けるため に、新規の専用フォルダを作成することを推奨します。ZIP ファイルを選択した場合は、ダウ ンロード後にファイルを解凍してからのご利用をお願い致します。

3.6 NetCrunch リモートアクセスライセンスのインストール

NetCrunch サーバーライセンスのインストール手順は以下になります。

- 1. NetCrunch のメインメニューから[ツール]→[オプション]→[一般]→[ライセンスマネージャ] を選択します。
- ライセンスマネージャから[ライセンスのインストール]ボタン(緑の[+])をクリックし、リモート アクセスライセンスを保存したフォルダから*.als ファイルを選択します。[開く]ボタンをクリッ ク。NetCrunch のリモートアクセスライセンスがインストールされます。ライセンスはプログラ ムの評価版ではなく正規版のみにインストールできます。
- 3. 購入されたリモートアクセスライセンスの種類により、5 ユーザー、または無制限のユーザー がプログラムに同時にアクセスできるようになります。

3.7 NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード

NetCrunch アドミニストレーションコンソールは、リモートマシンにアドミニストレーションコンソー ルをインストールできます。リモートからアドミニストレーションコンソールを利用する場合、リモート アクセスライセンスから1ユーザーの接続を使用します。また、NetCrunch アドミニストレーション コンソールを利用する場合は、NetCrunch サーバーと同一のバージョンをご利用ください。

なお、NC8Server.exe をインストールしたサーバーマシンには、NC8Console.exe のインスト ールは不要です。

NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード手順は以下になります。

- NetCrunch リモートアクセスライセンスのファイルをダウンロードするにはお客様用のポータ ルサイト MyAdRem にアクセスする必要があります。MyAdRem のアクセスに使用するリン ク、パスワード、と ID が含まれたメールが、ご購入後 AdRem Software から送られます。 メールの情報は今後のアップグレード版をダウンロードする際に必要となるため、この通知メ ールは安全な場所に保存してください。 MyAdRem に関しては、製品に同封されている『お客様ポータルサイト MyAdRem 利用ガ イド』をご参照ください。
- メール内のリンクをWebブラウザから開いてください。MyAdRemのログインページが開き ます。"メールアドレス"フィールドに、AdRem Softwareからのメールに記されている ID を 入力します。通常、この ID は発注の際に指定したエンドユーザーのメールアドレスになりま す。同じページの"パスワード"フィールドに、メールに記されているパスワードを入力します。 これでポータルのメインページが開かれ、ご購入の全製品が表示されます。
- 3. Licensed Products の下の製品リストから NetCrunch 8 Premium XE または NetCrunch Premium を選択することによってプログラムのダウンロードページが開かれま す。
- MyAdRem からプログラムのインストールファイルのダウンロードに進みます。アドミニストレ ーションコンソールのインストールファイルをダウンロードするには"Remote Administration Console"を選択すると、ファイル保存のダイアログが開かれます。インス トールファイル(NC8Concole.exe)をローカルディスクに保存します。



3.8 NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのインストール アドミニストレーションコンソールのインストール手順は以下になります。

1. アドミニストレーションコンソールのインストールを行います。ダウンロードしたインストールファ イル(NC8Concole.exe)を右クリック→[管理者として実行]を選択すると、以下の画面が表 示されますので"次へ"をクリックします。

🛃 🛛 AdRem Net	Crunch 8 アドミニストレーションコンソール セットアップ
	NetCrunch 8 コンソールセットアッ プ
	製品のインストールを続行するには「次へ」 をクリックします。
	警告: このブログラムは米国および国際著作権法によって 保護されています。
	<戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

2. 以下の画面が表示されますので、使用許諾契約をお読みの上、"使用許諾契約の条項に同意 します"をチェックし、"次へ"をクリックします。

1	AdRem NetCrunch 8 アドミニストレーションコンソール セットアップ	×
ſ	使用許諾契約 以下のライセンス使用許諾をよくお読みください	
	0.4D \$	-
	Adkem Software 使用声音描绘的	<u> </u>
	本ソフトウェアをご使用になる前に、本使用許諾契約の条項をよくお読みくだ さい。	
	このライセンスに付属するソフトウェア(NetGrunchサーバーとNetGrunchアド ミニストレーションコンソール、以下、「本ソフトウェア」)は共に、AdRem Software(以下、「アドレム」)の知的所有物であり、著作権法によって保護さ れています。	
	11(0,0,9)	~
	●使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)	
	○ 使用評諾契約書の余頃に同意しません(D)	
	印刷(P) <戻る(B) 次へ(N)> キャン	セル

3. 以下の画面が表示されますので、インストール先を指定し、"次へ"をクリックします。

ট AdRem NetCrunch 8 アドミニストレーションコンソール セッ 🗧 🗖 💌
インストールフォルダの選択 NetCrunch 8 コンソールをインストールフォルダです
フォルダ(E): C:\Program Files (x86)\AdRem\NetCrunch\Administration Console\8.0\ 参照(S)
<戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

4. 以下の画面が表示されますので、"インストール"をクリックします。



5. 以下の画面が表示されますので、アドミニストレーションコンソールをすぐに実行する場合は "アドミニストレーションコンソールの起動"をチェックし、"完了"をクリックします。



- アドミニストレーションコンソールを起動し、必要項目を入力し、"OK"をクリックします。 NetCrunch のサーバーのコンフィグレーション([ツール]→[オプション]→[一般]→[サーバ ー])で指定されています。デフォルトの場合、ポートは 12009、パスワードは空欄です。
- 7. NetCrunch の構成が正確である場合、NetCrunch コネクションブローカーは自動的に NetCrunch と接続し、プログラムから通知の受信が始まります。また、アドミニストレーション コンソールが開きます。

4.AdRem NetCrunch 7から**8**へのアップグレード

4.1 イントロダクション

NetCrunch 8 では、前バージョン NetCrunch 7 のデータを引き継ぐアップグレード機能が搭載 されております。アップグレードについては、製造元、弊社とも充分な検証を実施しておりますが、万 ーの場合に備えてアップグレード実施前はバックアップデータの取得、NetCrunch 7 の設定の控 えをあらかじめ準備していただきますようお願いいたします。また、アップグレード実施後には、 NetCrunch 7 との設定比較を実施いただきますようお願いいたします。

NetCrunch 8 に NetCrunch 7 をアップグレードする方法(使用していたアトラスなどのデータを 引き継ぐ)には、以下の2つの方法があります。

- NetCrunch 7 を使用しているサーバーマシンに NetCrunch 8 をインストールして アップグレードする方法
- ・ NetCrunch 7 のバックアップデータを NetCrunch 8 にインポートする方法

前者は、NetCrunch 7 がインストールされた状態のサーバーマシンに NetCrunch8 インストー ルする方法となります。

後者は、すでにサーバーマシンにインストール済みの NetCrunch 8 に対して、NetCrunch 7 のバックアップファイル(.ncb ファイル)を NetCrunch 8 のメニューから[ファイル]→[メンテナンス]→[アトラスバックアップファイルのインポート]と選択してインポートする方法となります。

アップグレード、インポートそれぞれの方法で引き継ぎできる項目が異なっており、アップグレードは、ほぼ全ての項目を引き継ぐことができます。アップグレード、インポートによる NetCrunch7 データの引き継ぎ項目の詳細は、表 1 データ引き継ぎインポート/アップグレード比較表に一覧を記載しています。

なお、NetCrunch 8 での変更点については、リリースノートにてご確認いただけます。

注意:

アップグレード時、システムが再起動をうながすメッセージが表示される場合があります。

注意:

アップグレードおよびインポートは、バージョン 7.4.3.2921 日本語版のみサポートしています。

注意:

NetCrunch はダウングレード機能を搭載しておりません。そのため、NetCrunch 8 をインストール後、NetCrunch 7 に戻すことはできません。

AdRem NetCrunch 8 へのアップグレード

4.2 アップグレードの手順

NetCrunch サーバープログラムのアップグレードの手順:

アップグレード実施前に、NetCrunch 7 でのアトラスのバックアップファイルの取得をお願いします。

- 1. 「NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード」セクションに従い、プログラムと ライセンスのファイルをダウンロードします。
- 2. NetCrunch7を停止します。コネクションブローカーなどが起動している場合は、終了します。
- コーカルディスクに保存したインストールファイル(NC8Server.exe)を右クリック→[管理者として実行]を選択し、インストールのウィザードを開始します。
- 4. NetCrunch 7 がインストールされている場合は、下記の画面示されます。下記の画面が表示 された場合には、NetCrunch 7 のアンインストールと、NetCrunch 7 から NetCrunch 8 へ のアップグレードが行われます。

₩ AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ NetCrunch のアップグレード	2
古いバージョンのNetOrunchをアンインストールし ンボートされます。	ます。監視データは自動的にイ
<戻る() 次へ(N)> キャンセル

5. [次へ]をクリックし、ウィザードに従ってインストールを開始します。

注意:

NetCrunch 8 のインストールが開始されますと、NetCrunch 7 がアンインストールされます。 NetCrunch 8 のインストールをキャンセルしますと、NetCrunch がインストールされていない状態となりますのでご注意ください。再度 NetCrunch 8 へのアップグレードを行うためには、事前に NetCrunch 7 のインストールが必要となります。

- アドミニストレーションコンソールを起動しアップグレードしたアトラスを開く際に、イベントデータ ベースの移行が実施されます。「イベントデータベースの引き継ぎ」セクションを併せてご参照く ださい。
- 7. プログラムインストール後、サーバーライセンスをインストールします。サーバーライセンスのイ ンストールについては、「NetCrunch サーバーライセンスのインストール」セクションをご参照く ださい。
- 8. サーバーライセンスインストール後、リモートアクセスライセンスをインストールする場合は、 「NetCrunch リモートアクセスライセンスのインストール」セクションをご参照ください。

NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのアップグレードの手順:

- 1. 「NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード」セクションに従い、 プログラムのインストールファイルをダウンロードします。
- 2. 現在使用している NetCrunch アドミニストレーションコンソールを終了します。
- 3. タスクトレイ上から現在使用している NetCrunch コネクションブローカーを終了します。
- ローカルディスクに保存したインストールファイル(NC8Console.exe)を右クリック→[管理 者として実行]を選択し、インストールのウィザードを開始します。
- 5. ウィザードに従ってインストールを完了します。
- アドミニストレーションコンソールを起動し、必要項目を入力し、"OK"をクリックします。 NetCrunch のサーバーのコンフィグレーション([ツール]→[オプション]→[一般]→[サー バー])で指定されています。デフォルトの場合、ポートは 12009、パスワードは空欄です。 (NetCrunch 7 アドミニストレーションコンソールの設定は引き継がれません。)
- 7. NetCrunch の構成が正確である場合、NetCrunch コネクションブローカーは自動的に NetCrunch と接続し、プログラムから通知の受信が始まります。また、アドミニストレーショ ンコンソールが開きます。

4.3 イベントデータベースの引き継ぎ

アップグレードまたはインポートにてデータの引き継ぎを行う場合、アトラスを開く際にイベントデー タベースの引き継ぎの選択が行えます。イベントデータベースの引き継ぎには、「全て」「最近 30 日 間のみ」「最近 7 日間のみ」「最近 24 時間のみ」「なし」から選択できます。 AdRem NetCrunch 8 へのアップグレード デーダベースをUnicode に移行 イベトデータベースは新しいフォーマット(Unicode)に移行する必要があります。 和明島連の後、ほとんどのフロセンは小ッグラウンドで実行されます。これは記録の強とサーバーハー ードウェアにはなして、完てまで時間的かかることが感ります。18ドナや、一部の古にいくベントが使用で 参加:30日間のみ 参加:20時間のみ 参加:20時間のみ 参加:20時間のみ 参加:20時間のみ 参加:20時間のみ 参加:20時間のみ 参加:20時間のみ 参加:20日間のみ 参加:20日間のみ 参加:20日間のみ 参加:20日間のみ 参加:20日間のみ 参加:20日間のみ 今の日

NetCrunch 7 から NetCrunch 8 へのイベントデータベースのアップグレードには、時間がかか る場合がございます。Unicode にデータベースを移行中、イベントログは表示されない場合があり ます。

4.4 NetCrunch 8 データ引き継ぎ項目

NetCrunch 7 から NetCrunch 8 へのデータ引き継ぎインポート/アップグレードの項目は以下になります:

表1 データ引き継ぎインポート/アップグレード比較表

	項目	イ	ア	補足
1	mib.dat	×	0	-
	(追加コンパイルした			
	MIB 定義)			
2	MIB フィルター	×	×	-
3	仮想パフォーマンスカウ	0	0	-
	ンター			
4	ユーザープロフィール	0	0	-
5	Web アクセス権	0	0	-
6	レポート	0	0	-
7	物理的セグメントマップ	0	0	-
8	ノードの設定	0	0	拡張レベルで設定しているネットワークサービ
	(ノードのプロパティ/監			スは、標準レベルに変更されます。
	視プロパティ)			Linux、BSD、Mac OS X のエージェントレス
				監視を無効化している場合は、有効化に変更
				されます。

(イ:インポート、ア:アップグレード)

AdRem NetCrunch 8 へのアップグレード

9	カスタムネットワーク	×	0	アップグレードの場合、拡張レベルが存在する
	サービス定義			ネットワークサービスは、標準レベルのみに変
				更されます。
10	SNMPビュー	×	0	-
11	マップ、アトラスツリー、	0	0	マップにくカスタムグループ>を設定している
	ネットワーク			場合は、「レイアウト:<カスタムグループ>」
				のプルダウンメニューの「名前を付けて保存」
				からレイアウトを保存する必要がございます。
12	アイコン	×	0	-
13	デバイスリスト	×	0	-
14	イベント定義	0	0	拡張ネットワークサービス関連のイベントは引き継がれません。
15	イベント割り当て	0	0	-
	(イベントログのイベント			
	の割り当て)			
16	アクション定義	0	0	拡張ネットワークサービス関連のイベントに設
				定したアクションは引き継がれません。
17	アクション割り当て	0	0	-
	(メッセージ変換フォーマ			
	ットの割り当て)	_	_	
18	アクションフォーマット	0	0	-
	(メッセージ変換フォーマ			
10	ットのメッセーン定義)			
19	ツール/オフション関連	×		アッフクレートにおいて、以下の項目は引き継
				かれません:
				・一般シャベントナーダベース
				・一校 / トレントエクスホート
				・ 監視 / NetFlow
				 また 監視>デフォルトの認証情報において
				設定していない OS がある場合 アップグレー
				ド後、デフォルトの認証情報の設定面面が表
				示されます。
				 インポートでは基本的に各項日は継承されま
				せんが、「NetCrunch Open Monitor Iに関
				しては引き継ぎが可能です。

注意:

NetCrunch 8 では、SNMP プロフィールに SNMP トラップ向けの設定として Notification が追加されました。NetCrunch 7 にて SNMP トラップ受信を利用していた場合には、アップグレード後の Notification の設定にご注意ください。

Notification はデフォルトで無効となっております。Notification が無効となっておりましても、 read-only と同じコミュニティにて送られてきた SNMP トラップについては受信することができます。 SNMP トラップが read-only と異なるコミュニティを使用している場合は、Notification の設定が 必要となります。

注意:

NetCrunch 8 では、ネットワークサービス(DNS, FTP, HTTP, HTTPS, POP3, SMTP)の拡張監視の機能が削除され、新たに監視センサーの機能が追加されました。NetCrunch 7 にてネットワークサービスの拡張監視を利用している場合は、NetCrunch 8 にアップグレード後、監視センサーを利用して新しく定義する必要がございます。

注意:

NetCrunch 8 では、インストールウィザードから Active Directory アカウントの選択オプション が削除されました。NetCrunch はローカルシステムアカウントでインストールされます。

NetCrunch 7 を Active Directory アカウントを使用してインストールしており、Windows エー ジェントレス監視の認証を自動で行っていた場合、NetCrunch 8 へのバージョンアップ後に Windows エージェントレス監視の認証情報の入力が必要となります。

なお、NetCrunch 8 を Active Directory アカウントにて稼働させたい場合は、インストール後、 Windows のサービス一覧にて「AdRem NetCrunch Server」のプロパティから変更できます。 ライセンスの更新

5.ライセンスの更新

5.1 イントロダクション

NetCrunch は、インストールしたライセンスにあわせて保守期限が適用されます。NetCrunch に適用されている保守期限は、NetCrunch のメインメニュー→[?]→[バージョン情報]にてご確 認いただけます。

保守契約を更新していただきますと、MyAdRem 上にあるライセンスファイルが更新されます。新 しいライセンスファイルを NetCrunch に適用することで、NetCrunch に適用されている保守期限 も更新されます。リモートアクセスライセンスを購入している場合は、本体ライセンスとあわせてリモ ートアクセスライセンスを適用する必要がございます。

なお、NetCrunch に適用されている保守期限を更新しない場合であっても、既にご利用のバー ジョン(保守契約を更新する前にリリースされたバージョン)に関しては、継続してご利用いただけま す。

5.2 ライセンスの更新手順

ライセンスの更新手順は以下のとおりです。

注意:

古いライセンスファイルを NetCrunch のインストールフォルダ内に保管しておりますと、インスト ールフォルダ内のライセンスが優先されるため、ライセンスのアップデートが行えません。あらかじ め古いライセンスファイルを削除の上、ライセンスの更新をご試行ください。

ライセンスのアップデートから行う場合:

ライセンスのアップデートから更新を行う場合、NetCrunch がネットワークにアクセスし、新しいラ イセンスファイルが存在するかを確認します。ネットワークに接続できる環境にてご利用ください。

- NetCrunch のメインメニュー→[ツール]→[オプション]→[一般]→[ライセンスマネージャ]を 開きます。
- 2. 尾 [ライセンスのアップデート]をクリックしますと、新しいライセンスがインストールされます。
- [ライセンスマネージャ]にてライセンスの保守契約が更新されていることを確認します。また、 NetCrunch のメインメニュー→[?]→[バージョン情報]にて保守期限が更新されたことを確認します。

注意:

[ライセンスのアップデート]は、正規版として稼動している場合に有効となる機能です。評価版とし て稼動している場合は、MyAdRemから新しいライセンスをダウンロードし、手動でのインストール にてご対応ください。

新しいライセンスをインストールする場合:

NetCrunch 搭載サーバーがネットワークに接続できない環境にある場合は、他のマシン上にて MyAdRem からライセンスファイルをダウンロードしてください。ダウンロードしてライセンスファイル をインストールすることで、NetCrunch に新しい保守期限が適用されます。

- 1. 「NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード」に従い、ライセンスファイルをダウンロードします。
- 2. リモートアクセスライセンスを購入している場合は、「NetCrunch リモートアクセスライセンスの ダウンロード」に従い、ライセンスファイルをダウンロードします。
- 3. 「NetCrunch サーバーライセンスのインストール」に従い、ライセンスファイルをインストールします。
- 4. リモートアクセスライセンスを購入している場合は、「NetCrunch リモートアクセスライセンスの インストール」に従い、ライセンスファイルをインストールします。
- 5. NetCrunch のメインメニュー→[?]→[バージョン情報]にて保守期限が更新されたことを確認します。

6.AdRem NetCrunch 8 のマイナーバージョンアップ

6.1 イントロダクション

使用している NetCrunch 8 のアンインストールを行い、最新バージョンをインストールすることで、 マイナーバージョンアップをすることができます。NetCrunch 8 をアンインストール後もこれまでの データは残されますので、最新バージョンにデータを引き継ぐことができます。

注意:

NetCrunch 8 のアンインストール時に、プログラムのインストール先フォルダは削除されます。インストール先フォルダとデータ保管フォルダが同じフォルダを使用している場合、NetCrunch 8 のアンインストール時にデータ保管フォルダも削除されるため、データの引き継ぎは行えません。その場合には、アトラスのバックアップファイルをご利用ください。

注意:

最新バージョンにて使用したアトラスは、過去のバージョンでは使用できなくなります。過去のバージョンに戻すことはできませんのでご注意ください。

注意:

マイナーバージョンアップ時、システムが再起動をうながすメッセージが表示される場合があります。

6.2 マイナーバージョンアップの手順

NetCrunch サーバープログラムのマイナーバージョンアップの手順:

マイナーバージョンアップ実施前に、アトラスのバックアップファイルの取得をお願いします。

- 1. 「NetCrunch サーバープログラムとライセンスのダウンロード」セクションに従い、プログラ ムのインストールファイルをダウンロードします。
- 2. NetCrunch アドミニストレーションコンソールおよびコネクションブローカーを終了します。
- 現在使用している NetCrunch サーバーを終了します。
 ※ Windows のスタートメニューなどから[NetCrunch サーバーの停止]をクリックします。
- ステップ1. にてダウンロードしたインストールファイルを右クリック→[管理者として実行]を 選択し、インストールのウィザードを開始します。

※ すでにインストールされているプログラムは、自動的にアンインストールされます。

 インストールウィザードに従って、インストールを行います。インストール方法は、 「NetCrunch サーバープログラムのインストール」セクションと同様となりますが、下記の2 つのフォルダは、使用していた NetCrunch と同一のフォルダをご指定ください。データ保 管フォルダに異なるフォルダを指定した場合、データは引き継がれませんのでご注意ください。

a. AdRem NetCrunch 8 のインストール先フォルダ

b. AdRem NetCrunch 8 のデータ保管フォルダ

NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのマイナーバージョンアップの手順:

- 1. 「NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのダウンロード」セクションに従い、 プログラムのインストールファイルをダウンロードします。
- 2. 現在使用している NetCrunch アドミニストレーションコンソールを終了します。
- 3. タスクトレイ上から現在使用している NetCrunch コネクションブローカーを終了します。
- ステップ1. にてダウンロードしましたインストールファイルを右クリック→[管理者として実行]を選択し、インストールのウィザードを開始します。

※ すでにインストールされているプログラムは、自動的にアンインストールされます。

 インストールウィザードに従って、インストールを行います。インストール方法は、 「NetCrunch アドミニストレーションコンソールプログラムのインストール」セクションと同様 となりますが、下記のフォルダは、使用していた NetCrunch と同一のフォルダをご指定願 います。

a. AdRem NetCrunch 8 のインストール先フォルダ

注意:

NetCrunch アドミニストレーションコンソールは、接続先となる NetCrunch サーバーと同一の バージョンをご利用ください。 注意事項

7.注意事項

7.1 仮想マシン上へのインストール

NetCrunch サーバーは仮想環境でも問題なく稼働しますが、サーバーとしてのパフォーマンス 上の問題がでる可能性はあります。仮想マシン上で利用する場合は、少なくとも4コアプロセッサと 4GBの物理メモリが必要です。また他の仮想マシンの影響を受けにくい環境で利用するように、ご 注意ください。

仮想マシン上ヘインストールする場合、以下のメッセージが表示されます。

閿	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ	x
仮想す	マシンの検出 DI情報をよくお読みください	
仮想: マンス	マシンのハードウェア構成は、効果的なネットワーク監視のパフォー にとって重要です。	
NetC セッサ	Frunchを実行する仮想マシンは、最低4つのプロ と4GBのRAMが必要です。	
	<戻る(B) 次へ(N)> キャンセル	5

4コアプロセッサと4GBの物理メモリを持たない仮想マシンの場合、以下のメッセージが表示されます。最低システム要件に満たない場合、テストと評価の目的のみに NetCrunch を実行できます。

閿	AdRem NetCrunch 8 サーバー セットアップ
サポー _{この仮}	トしていないVMの定義 思マシンの設定は、製品の要件を満たしていません
この栃 NetC	想マシンの設定では、テストと評価の目的のみに runchを実行できます。
e	
	<戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

注意事項

8.評価版について

評価版について

NetCrunch のソフトウェア上でライセンスを登録するまでは、評価版として機能します。

正規版と評価版のインストーラソフトウェアは同一のものであるため、既にライセンスをご購入の 方も含めて一旦評価版としてインストールされます。インストール後、ライセンス登録により監視設 定や監視データを含めて正規版に移行されます。

評価版としてご利用の方は、Premium XE エディションのインストールをお勧めします。 Premiun エディションの機能に加え、次の追加機能がご利用いただけます。

物理ネットワーク構成視覚化への追加機能

- Cisco, 3Com, Nortel, HP, Alcatel, D-Link の各ベンダスイッチの VLAN に対応
- STP, CDP, SONMP の各プロトコルを使用した物理構成の検出

死活監視

- 監視依存関係を使用した優先監視機能
- 高パフォーマンスリソース活用
- 監視依存関係を使用したイベント抑制機能
- 1分未満の高速監視オプション

性能監視

- パフォーマンストレンドデータの外部データベースへの自動エクスポート
- (MS SQL Server, MS Access, Oracle, MySQL, Interbase, ODBC)
- 数百台の大規模ネットワーク監視への適応

9.AdRem Software 使用許諾

本ソフトウェアをご使用になる前に、本使用許諾契約の条項をよくお読みください。

このライセンスに付属するソフトウェア(NetCrunch サーバーと NetCrunch アドミニストレーション コンソール、以下、「本ソフトウェア」)は共に、AdRem Software(以下、「アドレム」)の知的所有物 であり、著作権法によって保護されています。

I ライセンス許諾

本ソフトウェアの所有権は引き続きアドレムに帰属しますが、本使用許諾契約に同意したお客様は 本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの使用に関するライセンス契約はお客様が 購入されたライセンス(プログラムライセンス、リモートアクセスライセンス)を含みます。本使用許諾 契約に付属して、またこれに前後して、アドレムのライセンス契約の提供に修正がなされた場合を 除き、本ソフトウェアの使用に関するお客様の権利および義務は次のとおりです。

許諾事項:

- 1. NetCrunch サーバーを一台のコンピュータにインストールして使用すること。
- 2. NetCrunch アドミニストレーションコンソールを複数のコンピュータにインストールすること。

3. NetCrunch アドミニストレーションコンソールを購入したライセンス数以下のコンピュータで使用 すること。

4. アドレムに対し書面で通知した上で本ソフトウェアを第三者(法人を含む)に永久的に譲渡すること。ただし、お客様が本ソフトウェアのコピーを保有せず、譲受人が本使用許諾契約に同意した場合に限ります。

禁止事項:

1. 本ソフトウェアの一部または全部を問わず、再使用許諾、貸与、またはリースをすること。

2. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳、本ソフトウェアのソースコードを発見しようとするいかなる試み、本ソフトウェアからの模倣的製品の作成。

3. お客様が本ソフトウェアの代替セットまたはアップグレード版を受け取られ、インストールされた のちに、従前のバージョンまたはコピーを使用すること。本ソフトウェアをアップグレードした場合、従 前のバージョンのコピーはすべて破棄するものとします。ただし、アドレムに対し書面で通知した上 で本ソフトウェアを第三者(法人を含む)に永久譲渡した場合、本ソフトウェアの移動は許諾事項とす る。

Ⅱ 技術サポート

技術サポートはメンテナンス・サービスに契約されている本ソフトウェアを持つユーザーに与えられ ます。提供される技術サポートは次のとおりです。

1. 最新バージョンのサポート(使用方法に関する問合せ、修正プログラム等の提供)

2. 本ソフトウェアの使用方法に関する内容について、電話、電子メールでの質問、相談

3. 本ソフトウェアの次バージョンリリースに伴うダウンロードによる最新バージョンへのアップグレー ド提供

アドレムは本ソフトウェアに関する技術サービスをお客様に提供するものとします。ただし、アドレム が可能な範囲でこのサービスを提供する権利を留保します。特に、各問題に対してサポートサービ スの範囲内で解決方法を提供することを保証するものではありません。

アドレムが技術サポートを提供するのは、本ソフトウェアが開発されたオペレーティングシステムの 制御下、条件に基づいて使用された場合にのみとする。

Ⅲ 責任の制限

アドレムは、本ソフトウェアの引渡しから60日間にわたって、本ソフトウェアの供給媒体に瑕疵がな いことを保証します。この保証内容に違反する事態が生じた場合、お客様の唯一の救済方法として、 アドレムは保証期間内に返送を受けた瑕疵のある媒体の代品を提供するか、本ソフトウェアのご購 入代金の払い戻しを任意に決定するものとします。アドレムは本ソフトウェアがお客様の要望にか なうものであること、本ソフトウェアの操作に障害が発生しないこと、および、本ソフトウェアに誤りが ないことを保証するものではありません。本使用許諾契約で定める救済手段が主たる目的を達する ことができるかどうかにかかわらず、アドレムはお客様に対し、特別、間接的、付随的または類似の 損害(本ソフトウェアの使用または使用不能によって生じうる逸失利益、データ損失を含みますが、 これらに限定されません)について、アドレムが当該損害の可能性を通知されていたとしても、一切 の責任を負いません。

Ⅳ その他

上記の条件は、アドレムにお客様へ与えられたその他の権利を制限、除外しません。本使用許諾 契約はお客様とアドレムが署名した書面によってのみ修正することができます。本使用許諾契約の 各項が違法、無効、法的拘束力がない場合、各項目は本契約から除外するものとみなします。ただ し、残りの項目の正当性と履行に影響がないものとします。本使用許諾契約に関するご質問は、 sales@adremsoft.com までお問い合わせください。